Konfiguracja poczty elektronicznej ISKO

Domena pocztowa: isko.net.pl

Poniżej znajdują się ustawienia potrzebne do skonfigurowania poczty w programach Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird oraz aplikacjach pocztowych na telefonach z systemami Android i iOS.

Poczta przychodząca — IMAP (zalecane)

- Serwer: **mail.isko.net.pl**
- Port: **993**
- Zabezpieczenie połączenia: **SSL/TLS**
- Uwierzytelnianie: **Hasło**

Poczta wychodząca — SMTP

- Serwer: **mail.isko.net.pl**
- Port: **587**
- Zabezpieczenie połączenia: **STARTTLS**
- Serwer wymaga uwierzytelniania: **Tak**
- Login i hasło: takie same jak dla poczty przychodzącej

Poczta przychodząca — POP3 (alternatywnie)

- Serwer: **mail.isko.net.pl**
- Port: **995**
- Zabezpieczenie połączenia: **SSL/TLS**
- Uwierzytelnianie: **Hasło**

Dane logowania

- Adres e-mail: np. jan.kowalski@isko.net.pl
- Nazwa użytkownika: login przypisany do skrzynki, np. **jan.kowalski**
- Hasło: aktualne hasło do skrzynki pocztowej

Dostęp przez przeglądarkę

Z poczty można również korzystać bez instalowania dodatkowego programu:

https://mail.isko.net.pl/

Ważne informacje

1. Zalecamy korzystanie z protokołu IMAP.
2. Należy włączyć szyfrowanie połączeń SSL/TLS lub STARTTLS zgodnie z podanymi ustawieniami.
3. Serwer SMTP wymaga uwierzytelniania.
4. Nie należy wybierać połączenia bez szyfrowania ani korzystać z portu 25 do wysyłania poczty z programu pocztowego.
5. Nie należy wyłączać weryfikacji certyfikatu serwera.
6. Przy zmianie ustawień istniejącego konta POP3 nie należy usuwać konta ani lokalnych wiadomości bez uprzedniego wykonania kopii danych.

Uwaga: jeżeli poczta była wcześniej skonfigurowana w programie Outlook lub Thunderbird, zazwyczaj wystarczy sprawdzić adresy serwerów, porty oraz rodzaj szyfrowania. Nie ma potrzeby ponownego tworzenia konta.